

至安盾远程办公在线试用 使用说明

Version1.0

2020年2月12日

1. 外置Windows模式

欢迎您在线试用至安盾远程办公系统！

至安盾作为安全接入设备，能让用户安全地访问内部其他Windows服务器或者PC机。既能满足远程办公业务需求，也能满足数据安全防护的要求。

1.1. 准备

请您做好如下准备环境：

1. 一台普通Windows10电脑。
2. 确保电脑能连入互联网，网速良好（带宽10M以上）。
3. 电脑中请安装最新的Chrome浏览器。

1.2. 开始

1.2.1. 下载安装客户端

- 1) 使用Chrome浏览器访问 <https://211.145.67.234:9443>

【注意】第一次访问时，浏览器会弹出安全提示。请选择“高级” - “继续前往”





2) 点击右下角“系统软件下载”按钮。



3) 在客户端下载页面，点击“下载最新版本至安盾ZS-ISP客户端”，将客户端软件保存到本机。




至安盾ZS-ISP客户端

Windows	ZS-ISP-Client-New.exe
	ZS-ISP-Client-Win-Classice.exe
Linux	ZS-ISP-Client-Linux_x64-Classice.tar.gz
	ZS-ISP-Client-Linux_386-Classice.tar.gz
使用手册	ZS-ISP至安盾客户端使用手册.pdf

- 4) 双击安装该客户端软件。一路缺省操作即可。安装时，有时杀毒软件可能会提示不认识该程序，此时点击允许即可。

【注意】 不要将客户端软件装在中文字符的路径下。

安装完毕后，在Windows程序中会增加一个ZS-ISP Client程序组。




1.2.2. 登录至安盾


- 1) 运行ZS-ISP Client客户端软件。
- 2) 首次运行时，会弹出“服务器设置”对话框。在服务器IP地址处输入：211.145.67.234，然后点击确认。




- 3) 在登录界面输入测试用户名、密码，点击“登录”。



- 4) 登录后会进入“我的桌面”，这里列出了用户可以使用的桌面资源。当前的桌面资源是一个外置Windows10系统。



- 5) 单击该桌面资源，即可登录进入该Windows10系统。



1.2.3. 操作控制

登录后的Windows10是无缝模式，没有窗口。如果想要退出、最小化这个Windows桌面，只需要鼠标移到屏幕最上方中间的位置，会闪出一个菜单栏，选择关闭、最小化即可。



如果选择关闭，关闭的只是客户端链接。实际的Windows系统不会退出，其中的应用程序会持续运行。当用户重新登录该Windows资源时，会看到之前的状态。

至安盾客户端是一个服务程序，在电脑右下角的服务器可以看到程序图标。



用户可以关闭“我的桌面”窗口。如果想重新登录Windows资源，只需点击右下角的至安盾图标，即可再次打开“我的桌面”窗口，然后登录Windows资源即可。

如果想彻底退出至安盾程序，在右下角的至安盾图标上点击鼠标右键，选择“退出”即可。

1.3. 体验安全办公

在网速良好的情况下，在线使用至安盾Windows资源进行办公，整体操作响应速度应该不错。您可以自行安装、运行软件，操作各种文档进行体验。

同时，至安盾可以确保如下安全效果：

- 用户不能截屏。
- 用户不能将Windows资源中的内部文档复制到个人电脑上。
- 用户不能将Windows资源中的文本、图片等复制粘贴到个人电脑上。
- 用户只能将个人电脑的文本复制到Windows资源中。

普通用户对Windows资源只能看、能操作，但是不能拿到其中的数据内容，确保了数据安全。

1.4. 体验文件流转


至安盾提供了审批文件流转功能。用户可以提出文件导入、文件导出申请，只有获得了批准，才能传入、传出文件。

在当前提供的测试系统中，我们设置了自动审批通过的审批流程。这样用户提交申请后，能即时获取审批通过的文件。


在正常部署时，一般会设置人工审批流程。这时在审批员批准后，用户才能获取审批通过的文件。

1.4.1. 提交导入文件申请


- 1) 登录至安盾客户端，进入“我的桌面”。
- 2) 选择左侧第二个按钮“消息”，打开了保护区的“文件助手”




3) 点击最下方的“请选择上传文件”。



4) 在对话框中选择需要导入的文件，然后点击“打开”。



5) 点击下方的“提交”按钮，即可提交文件导入申请。文件随之上传，文件导入申请会发给审批人员，等待审批管理员批准。




1.4.2. 查看审批通过的导入文件


- 1) 用户登录进入至安盾的Windows10资源。
- 2) 在里面使用Chrome浏览器访问至安盾保护区的IP地址(<http://192.168.9.93>)。
【注意】第一次访问时，浏览器会弹出安全提示。请选择“高级” - “继续前往”



- 3) 以测试账号登录Web界面。
- 4) 在“我的文件”下，可以看到导入申请审批通过的文件。选择某文件后可保存到Windows中。



【注意】如果选择了多个文件下载，浏览器会自动阻挡多个弹出提示，只下载第一个文件。这时，请点击浏览器地址栏右侧的“已拦截弹出式窗口”，然后点击“始终允许...弹出式窗口和重定向”，完成。之后重新下载文件即可。



1.4.3. 提交导出文件申请

- 1) 用户登录进入至安盾的Windows10资源。
- 2) 在里面使用Chrome浏览器访问至安盾保护区的IP地址(<http://192.168.9.93>)。

【注意】第一次访问时，浏览器会弹出安全提示。请选择“高级” - “继续前往”



- 3) 以测试账号登录Web界面。
- 4) 在“我的申请”下，点击“发起新的申请”



- 选择文件: 选择要导出的文件
其他可以缺省。

- 5) 点击“提交”，即可递交文件导出申请。文件随之上传，文件导出申请会发给审批员，等待审批管理员批准。

1.4.4. 查看审批通过的导出文件

- 1) 登录至安盾客户端，进入“我的桌面”。
- 2) 选择左侧第三个按钮“工作”-“我的申请”，可看到审批通过申请。点击某导出申请之后找到文件后面的下载按钮，点击下载即可成功取得导出申请的文件。

